## Configurazione accesso da remoto "RDP"

La presente guida richiede che il PC sia dotato di sistema operativo "Windows 7" o superiore e che l'utente conosca il nome del PC aziendale cui connettersi, il proprio nome utente e la propria password. I passaggi descritti sono 8 (da A ad H) per la connessione e 1 (I) per la disconnessione. Laddove un singolo passaggio richieda più azioni, queste sono numerate da 1 in poi ed inserite nel punto opportuno tra parentesi tonde.

## Per potersi collegati è inoltre necessario:

- disporre di una connessione internet funzionante
- che il PC in ufficio sia acceso
- A. Aprire il menu "start" (1), cliccare su "Accessori Windows" (2) e quindi su "Connessione Desktop Remoto" (3)



B. Cliccare su "Mostra opzioni"

sonness 💀	ione Desktop remoto	10 <del>-</del> 10		×
	Connessione Desktop remo	oto		
<u>C</u> omputer: Nome utente:	Esempio: computer fabrikam.co Nessuna specificata	m v	]	
Il campo del r completo di u	iome del computer è vuoto. Immet n computer remoto.	ttere il nome		

C. Inserire il nome del PC (ATTENZIONE! Aggiungere il suffisso ".eav.local") e il nome utente (ATTENZIONE! Deve essere preceduto dalla scritta "eav\") nelle rispettive righe (1), spuntare "Consenti salvataggio credenziali (2) e cliccare su "Avanzate" (3)

200	Desk	top	remo	to	
Generale	Visualizza F	Risorse loc	ali Prestazior	i Avanzat	3 e
Impostaz	ioni di accesso				- 12
	Immettere il	nome del	computer remo	to.	
-	Computer:	1 testclie	ent.eav.local		~
	Nome utent	e: eav\te	estuser		
	Al momento credenziali.	della conr	nessione verrà	richiesto di i	mmettere le
2	Consent	i salvatago	gio credenziali		
Impostaz	ioni di connes:	sione			
	Salvare le in estensione	npostazion RDP o apr	i <mark>i d</mark> i connessior ire una connes	ne correnti in sione salvat	un file con a.
-	Salv	a	Salva con no	me	Apri

D. Cliccare su "Impostazioni

Generale	Visualizza	Risorse locali	Prestazioni	Avanzate		
<b>P</b>	L'autentica connessio è determin Se l'auteni	azione del serve ne al computer nato dai criteri di ticazione del se	er verifica che remoto corret sicurezza del rver non riesc	si stia esegu to. Il rigore de sistema. e:	endo la ella verifica	
Connees	Avvisa	azioni remote			\`	1
(	Configura Desktop r	impostazioni pe remoto durante l	r la connessio 'utilizzo in rem	one tramite G oto.	ateway	

E. Selezionare "Usa le impostazioni del server Gateway..." (1), inserire il testo "rdg.eavsrl.it" nella riga apposita (2), spuntare "Usa credenziali di Gateway..." (3) e cliccare su "OK" (4)

npostazioni server (	Gateway Desktop remoto	>
Connes Desk		
Impostazioni di connessio	ne ite impostazioni del server Gateway Desl	ktop remoto
I sa le impostazioni de <u>N</u> ome server:	el server Gateway Desktop remoto segue rdg.eavsrl.it	enti:
Metodo di accesso:	Consenti selezione successiva	~
☐ Ignora server Gate	eway Desktop remoto per indirizzi locali Gateway Desktop remoto	
Impostazioni di accesso		
Nome utente: Nes	ssuna specificata	
3 Al momento della conne remoto verrà richiesto di	essione a questo server Gateway Deskto specificare le credenziali.	p
U a credenziali di G	ateway Desktop remoto per il computer r	remoto
	4 ОК	Annulla

F. Tornare su "Generale" e quindi cliccare su "Salva con nome…" (1). Nella finestra che si aprirà cliccare su "Desktop" (2), inserire "EAV.rdp" nella riga "Nome file:" e cliccare su "Salva".

Connession	e Desktop onness eskt	ione	-				
Generale Visua Impostazioni di Imm Con Non Al m crec	alizza Riso accesso nettere il non nputer: [ me utente: [ nomento dell denziali. Consenti sal	ne locali Prestazioni Ava ne del computer remoto. Lestclient eavitestuser a connessione verà richiest valaggio credenziali	to di immettere le				
Impostazioni di Salv este	connession vare le impo ensione RDF Salva	e stazioni di connessione com o aptre una connessione s Salva con nome	Salva con nome $\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$	> Questo PC > Do	esktop y さ	Cerca in Desktop	×
<ul> <li>Nascondi opz</li> </ul>	zioni	Con	Accesso rapido  Desktop  Download  Documenti  Immagini Musica Video OneDrive Questo PC Rete	Nome * *	Nessun elemento corrispor	Ultima modifica de ai criteri di ricerca.	Tipo
			3 Nome fire: Salva come:	EAV.rdp File desktop remoto	(*.RDP)		~
			∧ Nascondi cartelle		4	Salva Ann	nulla



che sarà comparsa sul desktop. Al primo collegamento G. Cliccare due volte sulla icona "EAV" spuntare "Non visualizzare più questo messaggio..." (1) e cliccare su "Connetti" (2)

V	mpossibile identifica	are l'autore della connessione remota. Connettersi comunque?
La conn meno ch	essione remota potrebbe le la connessione non si	e danneggiare il computer locale o remoto. Evitare di connettersi, a ia già stata utilizzata o non se ne conosca l'origine.
	Autore:	Autore sconosciuto
60	Tipo:	Connessione Desktop remoto
	Computer remoto:	testclient
1	Server gateway:	rdg.eavsrl.it
T		

H. Inserire la password (1), spuntare la casella "Memorizza credenziali" (2) e cliccare su "OK" (3)

Sicurezza di Windows	×
Immettere le credenziali	
Per connettersi ai computer seguenti verranno utilizzate le credenziali indicate:	
1. rdg.eavsrl.it (server Gateway Desktop remoto)	
2 testclient (computer remoto)	
testuser	
1	
••••••	
2 eav\testuser	
Nemorizza credenziali	
Altre opzioni	
OK Annulla	

I. Per disconnettersi, aprire il menu "Start" (1), cliccare sul simbolo della persona (2) e cliccare su "Disconnetti" (3)

